

アンインストール・インストール手順

SunCobalt Qube3/Qube3 Plus/MMQUBE2/MMQUBE2 Plus を、『アンチウイルスメールサーバ Ver.3』にアップグレードする場合、一旦『アンチウイルス for SunCobalt(バージョン 2)』をアンインストールしてから、『アンチウイルスメールサーバ Ver.3』をインストールする必要があります。

アンインストール手順

手順 1.ログイン

SunCobalt Qube3 の GUI 管理ツールにログインします。

通常は、

http://サーバ名:444

もしくは、

https://サーバ名:81

により、画面 1 のようなページが表示されます。

ここで、ユーザ名・パスワードを入力し、ログインしてください。



手順 2.BlueLinQ



SunCobalt Qube3 には、BlueLinQ と呼ばれるシステムのソフトウェアを管理するセクションがあります。

この BlueLinQ セクションより、アンインストール・インストールを行います。

ログイン後、上部緑色のメニューの『サーバの管理』『BlueLinQ』『プログラム』『個人プロフィール』とある中の『BlueLinQ』を選択し、BlueLinQ セクションに移動します。

手順 3.ソフトウェア一覧


BlueLinQ セクション中の左部メニューに『ソフトウェア一覧』という項目があります。この項目は SunCobalt Qube3 にインストールされたソフトウェアの一覧が示されています。

その一覧の中の『Antivirus for Cobalt』を探します。提供元は株式会社ギデオンとなっています。

この『Antivirus for Cobalt』項目の右の削除を選択すると、画面 4 の



画面 3:ソフトウェア一覧



画面 4: アンインストール確認ダイアログボックス

ようなダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックス中で『OK』ボタンを選択すると『アンチウイルス for SunCobalt』のアンインストールが始まります。

手順 4.アンインストール

『アンチウイルス for SunCobalt』アンインストール中は、画面 5 のように表示されます。しばらくお待ちいただいた後、画面 6 が表示され、その後ログイン直後の画面が表示されれば、アンインストール作業は終了となります。



画面 5: アンインストール中



手順 5. 新規インストール

手順 2 を繰り返し行っていただき、BlueLinQ セクションへと移動、左側のメニューより『新規インストール』を選択してください。

ここで『手動でインストール』を選択すると手順 6 の画面 8 が表示されます。



手順 6.パッケージ URL の指定

画面中、URL という文字列右にあるテキストフィールドに以下の URL を記述します。

http://www.gideon.co.jp/download/gav-mailserver-3_0_0.pkg



画面 8:URL 入力

この URL にはハイフン『-』とアンダーバー『_』が混在しています。

入力が終了した後、『インストール準備を開始』ボタンを選択することにより、ダウンロードを開始します。ダウンロード中は、画面 9 のように表示されます。



画面 9:ダウンロード中


手順 7.インストール



ダウンロード完了すると、画面 10 のように表示されます。

ここで、『インストール』ボタンを選択するとインストールを開始します。

インストール中は画面 11 のように表示され、インストール終了後は画面 12 のような表示になり、ログイン後の画面となります。



手順 8. アンチウイルス GUI へのログイン

インストール終了後、以下の URL をブラウザで指定することにより、アンチウイルスの GUI へアクセス可能です。

http://サーバ名:777

もしくは、

https://サーバ名:999

以前の『アンチウイルス for SunCobalt』とは異なり、『アンチウイルスメールサーバ Ver.3』には、Qube3 用の GUI は用意されていません。

画面 13 の表示後、パスワードとして、

gwantivirus

と入力し、『ログイン』ボタンをクリックすると、アンチウイルス GUI にログイン可能です。このパスワードは Qube3 でインストールを行った場合に共通で使用されているパスワードです。パスワードを記入後、『変更』ボタンをクリックして、新しいパスワードを設定していただくことを推奨します。

